

Zerkeinerer mit Berhof.project* - CODESYS

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen Online Debug Tools Fenster Hilfe

Geräte

- Zerkeinerer mit Berhof
 - Device (Berghof MX6 Control)
 - SPS-Logik
 - Application
 - Alarm Configuration
 - Daten
 - Funktionen
 - Visualisierung
 - Handbetrieb
 - Programmieren
 - Aktionen zeigen
 - Grafik_anzeige
 - Startseite
 - Stoerung zeigen
 - Visu_Frame
 - GCO
 - GVL
 - Bilder
 - Bibliotheksverwalter
 - Ablauf (PRG)
 - Ablauf1
 - Ablauf2
 - Alles_stop
 - Ueberwachung
 - PLC_PRG (PRG)
 - Standart_neu_laden (PRG)
 - Warmstart (PRG)
 - Zeit_funk (PRG)
 - Taskkonfiguration
 - AlarmManagerTask
 - AlarmManager.Alarm_Prg
 - MainTask
 - EtherCAT_Master.EtherCAT_Task
 - PLC_PRG
 - VISU_TASK
 - VisuElems.Visu_Prg
 - Trace
 - PersistentVars
 - Visualisierungsmanager
 - TargetVisu
 - WebVisu

Device Ablauf.Ablauf1 x WebVisu Startseite

```
1 IF GVL.A_D_Anzeige[1]>Analog_in[1].Alarm_max AND gvl.X_DO[gco.Zerkeinerer_Start]=TRUE THEN
2   gvl.X_DO[gco.Zufuehrung_Start]:=FALSE;
3   gvl.Counter [gco.ST1 ]:=20;
4   gvl.Counter [gco.ST2 ]:=10;
5   Station_weiter(GCO.ST1);
6   gvl.Timer[gco.ST1]:= 1000;
7 END_IF
8
9
10
11 IF gvl.Timer[gco.ST1]>0 THEN
12   gvl.Timer[gco.ST1]:=gvl.Timer[gco.ST1]-1;
13 ELSE
14
15 CASE gvl.Counter [gco. ST1 ] OF
16   0:
17     IF gvl.X_Di[g
18       Station w
19       // 10 Sek
20       gvl.Timer
21     END_IF
22
23   1:
24     gvl.X_DO[gco.Lampe_hupe_Stoerung]:=FALSE;
25     Station_weiter(GCO.ST1);
26
27     // 2 = Warte auf Start
28
29   3:
30     gvl.X_DO[gco.Foerderband]:=TRUE;
31     gvl.Timer[gco.ST1]:= Takt_zeit;
32     Station_weiter(GCO.ST1);
33     // Zufuehrung Starten
34
35   4:
36     gvl.Counter [gco.ST1 ]:=10;
37
38     // Zerkeiner Start
39   10:
40     gvl.X_DO[gco.Zerkeinerer_Start]:=TRUE;
41     Station_weiter(GCO.ST1);
42     gvl.Timer[gco.ST1]:=Hochlauf_Zeit;
```

Geräte POUS

Meldungen - Gesamt 2 Fehler, 0 Warnung(en), 0 Meldung(en)

Letzter Build 0 0 0 Precompile: Aktueller Benutzer: (niemand) EI Ln 15 Col 23 Ch